

蘋果常用快速鍵

Command 鍵 ⌘

Option 鍵 ⌥

Caps Lock 鍵 ⌵

Shift 鍵 ⇧

Control 鍵 ⌘

按鍵組合	功能說明
control + 空白鍵	輸入法變換。
Command + A	全選項目。
Command + C	拷貝：將所選項目複製到剪貼版。
Command + V	貼上：將剪貼板的內容貼到目前的文件或 App 中。
Command + Option + V	剪下：移除所選項目，然後拷貝到剪貼板。(非文字)
Command + Z	還原前一個指令。
Command + N	新增：開啟新的文件或視窗。
Command + O	開啟所選項目，或開啟對話框以選擇要開啟的檔案。
Command + W	關閉最前方視窗。
Command + Option + W	關閉一個 App 的所有視窗。
Command + Q	結束 App。(正在執行中的)
Command + Option + Esc	強制結束：選擇一個 App 來將它強制結束。
Command + Shift + Option + Esc	長按 3 秒來強制結束最前方的 App。
Command + F	尋找：開啟「尋找」視窗或在文件中尋找項目。
Command + H	隱藏最前方 App 的視窗。
Command + Option + H	檢視最前方 App 並同時隱藏所有其他 App。
Command + M	縮到最小：將最前方視窗縮到 Dock 中
Command + Option + M	將最前方 App 的所有視窗縮到最小。
Command + P	列印目前文件。
Command + S	儲存目前文件。
Command + 空白鍵	Spotlight：顯示或隱藏搜尋欄位。(檔案總管)
空白鍵	快速查看：點選項目按空白鍵已預覽所選項目
Command + Tab	切換 App：切換至下一個最近使用過且開啟中的 App。
Command + Shift + 波紋號 (~)	切換視窗：切換至最前方 App 中下一個最近使用過的視窗。

螢幕快照功能(會自動存檔桌面)

Command + Shift + 3	螢幕快照：拍攝整個螢幕的快照。(png 螢幕快照檔。)
Command + Shift + 4	游標會變為十字線指標。拖移以選擇區域，再放開按鈕。
Command + Shift + 5	螢幕錄影。(限定系統是 10.14 或以上)

電源鍵與系統特殊操作

按鍵組合	功能說明
按一下可啟動 Mac 或將 Mac 從睡眠中喚醒。	
在 Mac 正在執行時，按住 1.5 秒會顯示一個對話框，詢問您是否要重新啟動、睡眠或關機。	
不想等候 1.5 秒，請按 Control + 電源按鈕，或按 Control + 媒體退出鍵 	
按住電源鍵 5 秒可強制 Mac 關機。	
Command + Control + 電源按鈕	強制 Mac 重新啟動。
Shift + Control + 電源按鈕	使顯示器進入睡眠。
Command + Control + 媒體退出鍵	結束所有 App，然後重新啟動 Mac。(文件未儲存會跳出提示)
Command + Shift + Q	登出 OS X 使用者帳號。系統會要求您確認。
Command + Shift + Option + Q	立即登出 OS X 使用者帳號，系統不會要求確認。

Mac 的開機組合鍵

在啟動 Mac 並聽到開機啟動音效之後，立即按住按鍵。一直按住，直到所述狀況發生。

開機時按住	功能說明
Shift	以安全模式啟動。
Option	啟動開機管理程序。
C	從可開機的 CD、DVD 或 USB 隨身碟啟動。
T	以目標磁碟模式啟動。
Command + R	從 OS X 回復啟動。
Command + Option + R	透過 Internet，從從 OS X 回復啟動。
Command + Option + P + R	重置 NVRAM：聽到開機 4 次啟動音效之後，再放開按鍵。

文件時使用鍵

Command + B	讓所選文字變成粗體，或者開啟或關閉文字粗體功能。
Command + I	讓所選文字變成斜體，或者開啟或關閉文字斜體功能。
Command + U	為所選文字加上底線，或者開啟或關閉文字底線功能。
Command + T	顯示或隱藏「字體」視窗。
Command + Control + D	顯示或隱藏所選字詞的定義。
Command + Shift + 冒號 (:)	顯示「拼字和文法檢查」視窗。
Command + 分號 (;)	尋找文件中拼錯的字詞
Option + Delete	刪除插入點的左側文字。
Control + H	刪除插入點的左側字元。
Control + D	刪除插入點的右側字元。
Fn + Delete	執行往前刪除。
Fn + 向上鍵	Page Up ：向上捲動一頁。
Fn + 向下鍵	Page Down ：向下捲動一頁。
Fn + 向左鍵	Home ：捲動到文件的開頭。
Fn + 向右鍵	End ：捲動到文件的結尾。
Control + A	移到一行或一段的開頭。
Control + E	移到一行或一段的結尾。
Control + F	前進一個字元。
Control + B	後退一個字元。
Control + P	上移一行。
Control + N	下移一行。
Command + 減號 (-)	縮小所選文字。
Command + 加號 (+)	放大所選文字。
Command + F	尋找與取代
Command + Option + I	顯示或隱藏檢閱器視窗。
Command + Shift + P	頁面設定：顯示用於選擇文件設定的視窗。
Command + Shift + S	顯示「儲存為」對話框或複製目前文件。